

## Installatie Schatkist Lezen onder Windows Vista

### Vereisten


- gebruiker met systeembeheerdersrechten
- Windows Vista 32-bits (x86)
- originele cd's (2 cd's) van *Schatkist Lezen* versie 1.1
- cd-romspeler
- minimaal 500 MB beschikbare diskruimte
- setup.zip geschikt voor Vista
- geïnstalleerde *Zwijzen Software Manager*

### Stappen

1. Maak een **tijdelijke map** aan op de lokale pc of op het netwerk.
2. **Kopieer** de inhoud van de twee originele cd's naar deze map.
3. Download het bestand **setup.zip** voor *Schatkist Lezen*.
4. **Pak** het bestand setup.zip **uit**.
5. **Kopieer** het bestand setup.exe naar de tijdelijke map. Er wordt gevraagd of u dit bestand wilt overschrijven. Antwoordt hierop 'ja'.
6. Plaats de **originele eerste cd** van *Schatkist Lezen* in de cd-romspeler van de pc waarop u *Schatkist Lezen* wilt installeren. Mocht de installatieprocedure automatisch opstarten, annuleer deze dan bij de eerste mogelijkheid.
7. **Ga naar** de tijdelijke map.
8. **Voer** de setup.exe **uit** (dubbelklik) in de tijdelijke map en volg de instructies.
9. **Verwijder** de tijdelijke map na installatie.


### Foutmeldingen

- Onderstaande foutmelding verschijnt indien u geen cd in de cd-romspeler heeft geplaatst.



**Oplossing:** plaats de eerste originele cd van *Schatkist Lezen* in de cd-romspeler.

- Onderstaande foutmelding verschijnt indien u niet de eerste originele cd van *Schatkist Lezen* gebruikt.



**Oplossing:** plaats de eerste originele cd van *Schatkist Lezen* in de cd-romspeler.

- Onderstaande melding verschijnt indien er gestart wordt met de setup.exe van de originele cd onder Windows Vista.



**Oplossing:** voer de setup.exe uit (dubbelklik) vanuit de tijdelijke map.